

Настройка Windows 7


Для упрощения процедуры создания подключения можно воспользоваться автоконфигуратором (<http://stavropol.zelenaya.net/downloads/avtovpn.exe>)

Пользователям городской сети с внутренними (локальными) IP адресами для выхода в Интернет требуется настроить Подключение по локальной сети и создать высокоскоростное подключение.


Примечание Внутренний (локальный) IP адрес имеет вид 10.2х.xxx.xxx Внешний (публичный) IP адрес имеет вид 91.207.xxx.xxx. Клиенты - физические лица получают адрес в сети автоматически через службу DHCP, клиенты - юридические лица получают статический внешний адрес, который указывается в памятке пользователя, переданной Вам при подключении.

Настройка подключения по локальной сети (Windows 7)


1. Нажмите кнопку "Пуск", выберите пункт меню "Сеть"




2. В открывшемся окне выберите в верхней панели задач пункт "Центр управления сетями и общим доступом"




3. Далее в левой панели выберите и нажмите на пункте "Изменение параметров адаптера"




4 Нажмите правую кнопку мыши на соединении "Подключение по локальной сети" и выберите "Свойства". Если подключение включено, то предварительно выключите его.



5 Во вкладке "Сеть" снимите галочки со всех используемых компонентов, кроме "Протокола Интернета версии 4 (TCP/IPv4)". Теперь выделите этот пункт левой кнопкой мыши и нажмите "Свойства"



6 В появившемся окне необходимо выбрать пункты "Получать IP-адрес автоматически" и "Получать адрес DNS-сервера автоматически". Затем нажмите "OK" и закройте окно свойств подключения по локальной сети.




7 Теперь снова нажмите на "Подключении по локальной сети" правую кнопку мыши и выберите пункт "Подключить". Локальная сеть настроена!

Настройка высокоскоростного подключения к Интернет (Windows Seven)


Сначала необходимо скачать файл реестра (<ftp://ftp.00onet.ru/pub/l2tp-disable-ipsec.zip>) и внести данные в реестр, запустив файл. После этого **необходимо перезагрузить компьютер**.

Как настроить PPTP подключение в Windows Seven:


1 Нажмите кнопку "Пуск", выберите пункт меню "Сеть"




2 В открывшемся окне выберите в верхней панели задач пункт "Центр управления сетями и общим доступом"




3 Далее нажмите "Настройка нового подключения или сети"





4 Появится мастер подключения, выберите пункт "Подключение к рабочему месту" и нажмите кнопку "Далее"



5 Если подключения уже создавались, система запросит использование существующих подключений. Отметьте пункт "Нет, создать новое подключение" и нажмите "Далее"



6 В следующем окне нажмите "Использовать мое подключение к Интернету (VPN)"




7 В этом окне введите следующие данные

Адрес в Интернете: l2tp.nev.zelenaya.net

Имя местоназначения: интернет

Перед нажатием кнопки "Далее" обязательно проверьте правильность ввода данных



8 Вводите логин и пароль (которые указаны в договоре) для подключения к Интернет. По желанию можете отметить пункт "Запомнить этот пароль"

Подключение к рабочему месту

Введите имя пользователя и пароль

Пользователь: 123456

Пароль: ●●●●●●


Отображать вводимые знаки

Запомнить этот пароль

Домен (не обязательно):

Создать Отмена

9 Далее нажимайте "Закреть"



10 Теперь выберите слева пункт "Изменение параметров адаптера"



11 Нажмите правую кнопку мыши на созданном соединении "Интернет", и выберите "Свойства"




12 Перейдите во вкладку "Параметры" и отключите домен входа в Windows



13 Теперь во вкладке "Безопасность" нужно выбрать "Необязательное (подключиться даже без шифрования)"



14 В следующей вкладке "Сеть" снимите галочки со всех используемых компонентов, кроме "Протокола Интернета версии 4 (TCP/IPv4)". Жмите "ОК"



15 Соединение создано, нажимайте правую кнопку мыши на "Интернет" и выбирайте "Подключить". Если соединение не устанавливается, ещё раз внимательно проверьте все настройки

